

INGEBORGS gefilzte HAUSSCHUHE ©  
Größe 36/37 fertig gefilzt ca. 24,0 cm Fußlänge

*Siehe Diagram, Fotoanleitung und Filzanleitung auf [www.strikinge.dk](http://www.strikinge.dk).*

**Das Diagram** zeigt den Hausschuh in der Größe 34/35. Alle weiteren Größen werden nach diesem Prinzip aber mit verschiedenen M/RH gestrickt. Für die Größen 34/35 - 36/37 – 38/39 – 40/41 – 42/43 und 44/45 gibt es eine Anleitung für jede Größe.

**Material:** Ca. 150 g reine Wolle filzende Wolle. Lauflänge 50 g/100 m. Mit doppeltem Faden stricken. **Sockennadeln no. 7.** Wer lieber hin und zurück auf Rundnadeln strickt, nimmt Rundnadeln. Häkelnadel no. 5 und grobe Stopfnadel. Bis auf das Oberteil des Puschens ist alles kraus rechts gestrickt. **Maschen und Reihen für die etwas höheren Puschen** sind mit rot in Klammern hinter den Angaben für die normalen Puschen geschrieben. Alle Randmaschen rechts stricken = Knötchenrand. Maschenprobe: Siehe unter Filzanleitung.

**M = Maschen**      **RH = Reihen**      **RL = Rillen = 2 RH**      **zsm = zusammenstricken**

**Teil 1:Ferse:**

5 M anschlagen und 13 (18) Krausrillen stricken. Das ist der Fersenschluss.

**Teil : Fersenwände:**

Fortlaufend 13 (18) M aus dem Fersenrand aufnehmen, zurückstricken und auf der anderen Seite der Ferse 13 (18) M aus dem Rand hervorstricken (Foto)

Jetzt kraus über alle M stricken und dabei die M auf 3 Nadeln verteilen 12-7-12 M und (17-7-17 M). Nach 6 Rillen 2 M vor und nach den mittleren 7 M rechts zsm. Rest noch 11-7-11 (16-7-16) M. 9 (10) Rillen ab Fersenschluss stricken.und jetzt für die Schrägung am Übergang von der Fersenwand zum Fußteil an beiden Seiten 3 x 2 (3 x 3 M und 1 x 2) M in jeder 2. Reihe abketten (oder verkürzte Reihen stricken und die 6 (11) M an jeder Seite abketten).

**Teil 3: Fußteil unten**

25 Rillen ab Fersenschluss über die restlichen 17 M stricken. Rundung der Spitze: Nach den ersten 4 M und vor den letzten 4 M 3 x 2 M zsm und 1 Mal die 3 mittleren M zsm. 1 RH stricken und die restlichen 9 M abketten

**Teil 4: Fußteil oben**

9 M anschlagen und 3 Krausrillen stricken. Jetzt 18 (28)Rh Glatt stricken.

Rundung: In jeder 2. RH 2 Mal 2 M nach und vor der Randmasche zsm. Rückreihe stricken Rest 5 M – abketten.

**Fertigstellung:** Das untere Puschenteil vorne A auf B zusammennähen. (Foto)

Ober- und Unterteil zusammenhäkeln oder nähen, indem man eine Festmasche zwischen jedem Knötchen am Rand häkelt. Wer nicht häkeln kann, näht das Oberteil mit Knopflochstichen an das Unterteil. Mitte des Ober- und Unterteiles aufeinander legen und von da aus die Knötchen am Rand zählen um das Oberteil mittig anzubringen. Mit Häkeln oben am „Einschlupf“ beginnen. In jedem Zwischenraum der Knötchen eine Festmasche häkeln.. Auf der anderen Seite angekommen häkelt man weiter entlang der Schrägung und der Fersenkappe. Hier jedoch nicht in jedem Zwischenraum zwischen den Knötchen sondern jeden 3. Zwischenraum überspringen, damit der Rand nach dem Filzen gut fest wird. Die Fäden befestigen, etwa 1-2 cm stehen lassen und erst nach dem Filzen ganz abschneiden.